Guide d’installation TotEM

Guide d’installation monoposte

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE,
DE LA RURALITÉ
ET DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE
L'INTÉRIEUR

DGCL
direction générale des collectivités locales

Guide d'installation TotEM« Monoposte »

Pré-requis :

- Disposer des droits administrateurs sur le poste
- Disposer d'un accès à Internet

I) Télécharger TotEM Client

1. L'application TotEM Client est téléchargeable à partir du site http://odm-budgetaire.org/

2. Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur « Enregistrer » (ou « Enregistrer sous » et choisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer le fichier).



Dans le deuxième cas cliquez sur « Enregistrer le fichier » et choisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer le fichier (par exemple sur le bureau).



II) Installer TotEM Client

3. Une fois le fichier enregistré, cliquez sur « Exécuter » pour démarrer l'installation.



Dans le deuxième cas lancez le fichier que vous avez enregistré précédemment et cliquez sur « Exécuter ».



4. A partir de la fenêtre d'installation, cliquez sur « Suivant ».

5. Après avoir lu le contrat de licence, cliquez sur « Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence » puis « Suivant ».



6. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez installer TotEM Client (par défaut C:\ProgramFiles\TotEM) puis cliquez sur « Suivant ».



7. Après avoir indiqué le nom de l'entrée TotEM dans le menu *Démarrer* (par défaut « TotEM »), cliquez sur « Suivant ».



8. Si vous souhaitez créer une icône TotEM sur le Bureau, cochez la case « Créer une icône sur le bureau » et cliquez sur « Suivant ». Sinon ne cochez pas la case et cliquez sur « Suivant ».



9. Le résumé de l'installation s'affiche. Si tout est correct, cliquez sur le bouton « Installer ».



10. Cliquez sur « Terminer » pour finir l'installation. (Si vous souhaitez lancer TotEM à la fin de l'installation assurez-vous que la case « Exécuter ToTEM » est bien sélectionnée.)



III) Ouvrir TotEM

11. L'installation terminée, TotEM apparaît dorénavant parmi les applications disponibles dans le menu Démarrer ou sur le bureau (Si vous avez choisi de créer une icône lors de l'étape 8).



12. Suite à l'exécution de TotEM, l'application s'ouvre :



IV) Configurer TotEM Client

13. Lors du premier démarrage de TotEM Client, il est nécessaire de configurer TotEM. Pour cela allez dans la fenêtre de configuration de TotEM. Ce menu est accessible à partir du bouton « Paramètres de configuration » .Vous avez alors accès aux quatre onglets de configuration « Mode », « Général », « DSC » et « PRINT COMP ».





1. Onglet « Mode »

Si vous avez choisi d'utiliser TotEM en mode Monoposte, vous devez choisir « Monoposte ».



2. Onglet « Général »

Les informations à compléter dans cet onglet sont à récupérer auprès de votre administrateur réseau.

- *Dossier de travail :* **(à renseigner obligatoirement)**

Répertoire dans lequel sont stockés les flux budgétaires intégrés dans TotEM (par défaut C:/ProgramData/Totem/repository).

- *Nombre maximal de thread de calcul :* (facultatif)

Dans le cas où TotEM est exécuté sur une machine très puissante avec plusieurs processeurs par exemple, il est possible de spécifier le nombre de threads en parallèle qui pourront s'exécuter.

- *URL de mise à jour :* **(à renseigner obligatoirement)**

URL du site qui héberge les maquettes des documents budgétaires mises à disposition par la DGCL (http://odm-budgetaire.org/composants/).

- *Dossier de travail temporaire :* (facultatif)

Possibilité de stocker les fichiers de travail temporaire dans un répertoire différent du « user_home » de l'utilisateur connecté.

Les informations concernant le *proxy* sont **à renseigner obligatoirement** si le poste de l'utilisateur utilise un proxy pour se connecter à internet. Elles sont à récupérer auprès de votre administrateur réseau.



3. Onglet « DSC »

Cet onglet permet de renseigner l'URL de téléchargement (http://odm-budgetaire.org/composants/remat) permettant d'actualiser automatiquement le composant DSC responsable des calculs effectués lors de la totalisation des données de base du document budgétaire. Cette information est pré-renseignée par défaut, de même que son emplacement (../tools/dsc.jar).



4. Onglet « PRINT COMP »

Cet onglet permet de renseigner l'URL de téléchargement (http://odm-budgetaire.org/composants/remat) permettant d'actualiser automatiquement le composant PRINT COMP responsable de la génération du fichier PDF à partir du document budgétaire. Cette information est pré-renseignée par défaut, de même que son emplacement (../tools/print-comp.jar).



14. Lorsque la configuration est effectuée, cliquez sur « Enregistrer » et sur « OK » sur le pop-up qui apparaît. Vous devez **fermer et redémarrer TotEM** pour tenir compte des nouveaux paramètres.